Windows 11 - Automatsche Anmeldung -Ohne Passwort starten und automatisch anmelden

Wer in Windows 11 die automatische Anmeldung aktiviert, kann Windows 11 ohne Passwort starten. Aktivieren lässt sich die Option über die Windows-Registry und den Bereich "Anmeldeoptionen" in den Windows-Einstellungen. Bedenken Sie aber, dass eine Passwortabfrage Ihre Sicherheit erhöht und zum Schutz Ihrer Daten dient.

Windows 11 ohne Passwort starten (Kurzanleitung)

- 1. Registry über [Windows] + [R] und regedit öffnen.
- 2. Folgenden Pfad aufrufen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\PasswordLess\Device
- 3. Doppelklick auf "DevicePasswordLessBuildVersion".
- 4. Voreingestellten Wert von "2" auf "0" setzen.
- 5. Über [Windows] + [R] und CMD-Befehl "netplwiz" Benutzerkonten öffnen.
- 6. Vor "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" Häkchen entfernen.

In Windows 11 automatisch anmelden: So funktioniert's

Halten Sie sich an folgende Schritte, wenn Sie sich in Windows 11 automatisch anmelden und die Passwortfunktion deaktivieren möchten. Die Schritte, um Windows 10 ohne Passwort zu starten, sind identisch.

Automatische Anmeldung unter Windows 10 und Windows 11 - Regestry

Als erstes gilt es, die Funktion zur automatischen Anmeldung zu aktivieren.

Schritt 1: Öffnen Sie den "Ausführen"-Dialog mit dem Shortcut **[Windows] + [R]** und geben Sie den Befehl **"regedit"** ein. Damit öffnen Sie den Windows-Registrierungseditor.



Hinweis

Im Umgang mit der Registrierungsdatenbank ist Vorsicht geboten, da ungewollte Registry-Änderungen das System verändern und schlimmstenfalls beschädigen können!

Schritt 2: Rufen Sie den Datei-Pfad

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\PasswordLess\De vice auf.

Schritt 3: Mit einem Doppelklick auf "DevicePasswordLessBuildVersion" rufen Sie das

zugehörige Menü auf. Setzen Sie hier den Wert von "2" auf "0".

Registrierungs-Editor Datei Bearbeiten Ansicht Favo	riten Hilfe			
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\	OFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current	Version\PasswordLess\	Device	
	Name (Standard)	Typ REG_SZ	Daten (Wert nicht festgelegt)	
	DWORD-Wert (32-Bit) bearbeiten × Wertname: DevicePasswordLessBuildVersion			
	Wert Ba	sis Hexadezimal Dezimal OK Abbred	chen	

Automatische Anmeldung unter Windows 10 und Windows 11 -Benutzeroptionen

Sobald Sie die Funktion zur automatischen Anmeldung aktiviert haben, lässt sich die Passwortabfrage deaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Öffnen Sie den Dialog "Ausführen" mit [Windows] + [R]. Geben Sie den CMD-Befehl "netplwiz" ein.

Schritt 2: Sie sehen nun das Benutzerkonten-Menü. Vor dem Befehl "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" entfernen Sie das Häkchen.

Schritt 3: Zur Bestätigung müssen Sie noch das aktuelle Passwort eingeben und "OK" klicken.

Benutzer	konten			×			
Benutzer	Erweitert						
&	Verwenden Sie die unten stehende Liste, um Benutzern den Zugriff auf den Computer zu gestatten bzw. zu verweigern und um Kennwörter oder andere Einstellungen zu ändern.						
Ben	<u>u</u> tzer müssen B	enutzernamen u	und Kennwort ein	geben			
Benutzer dieses Computers:							
Benutzername		G	Gruppe				
*							
		<u>H</u> inzufügen.	<u>Entfernen</u>	E <u>ig</u> enschaften			

Nach Standby/Energiesparen automatisch anmelden

Noch einfacher ist es, wenn Sie auch nach dem Standby oder Ruhemodus kein Passwort eingeben möchten. Diese Option lässt sich gänzlich ohne Registry-Änderung aktivieren.

Schritt 1: Rufen Sie das Menü "Einstellungen" über den Shortcut [Windows] + [i] auf.

Schritt 2: Öffnen Sie das Menü "Konten" und gehen Sie auf "Anmeldeoptionen". Setzen Sie im Bereich "Anmeldung erforderlich" die Einstellung auf "Nie". Nach Abwesenheit ist nun keine erneute Anmeldung mehr erforderlich.

So lässt sich Windows Hello deaktivieren

Sie verwenden **Windows Hello** für die Anmeldung per **PIN**? Auch hier gibt es die Möglichkeit, die Anmeldung zu deaktivieren.

Schritt 1: Rufen Sie Windows-Einstellungen über **[Windows] + [i]** auf, öffnen Sie "Konten" und gehen Sie auf **"Anmeldeoptionen"**.

Schritt 2: Nun müssen Sie unter **"Windows-Hello-PIN"** die aktuelle PIN entfernen. Ändern Sie anschließend die bevorzugte Anmeldung auf **"Kennwort"**, um die Anmeldung über ein lokales Konto-Passwort zu aktivieren.

Schritt 3: Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten, um in Windows 11 die automatische Anmeldung zu aktivieren.

